

**СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
БАЗАМИ  
ДАнных**

**ЛИНТЕР®**

**ЛИНТЕР БАСТИОН  
ЛИНТЕР СТАНДАРТ**

## **Установка СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows**

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**® РЕЛЭКС**

## Товарные знаки

РЕЛЭКС™, ЛИНТЕР® являются товарными знаками, принадлежащими ЗАО НПП «Реляционные экспертные системы» (далее по тексту – компания РЕЛЭКС). Прочие названия и обозначения продуктов в документе являются товарными знаками их производителей, продавцов или разработчиков.

## Интеллектуальная собственность

Правообладателем продуктов ЛИНТЕР® является компания РЕЛЭКС (1990-2019). Все права защищены.

Данный документ является результатом интеллектуальной деятельности, права на который принадлежат компании РЕЛЭКС.

Все материалы данного документа, а также его части/разделы могут свободно размещаться на любых сетевых ресурсах при условии указания на них источника документа и активных ссылок на сайты компании РЕЛЭКС: [www.relex.ru](http://www.relex.ru) и [www.linter.ru](http://www.linter.ru).

При использовании любого материала из данного документа несетевым/печатным изданием обязательно указание в этом издании источника материала и ссылок на сайты компании РЕЛЭКС: [www.relex.ru](http://www.relex.ru) и [www.linter.ru](http://www.linter.ru).

Цитирование информации из данного документа в средствах массовой информации допускается при обязательном упоминании первоисточника информации и компании РЕЛЭКС.

Любое использование в коммерческих целях информации из данного документа, включая (но не ограничиваясь этим) воспроизведение, передачу, преобразование, сохранение в системе поиска информации, перевод на другой (в том числе компьютерный) язык в какой-либо форме, какими-либо средствами, электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, ручными или иными, запрещено без предварительного письменного разрешения компании РЕЛЭКС.

## О документе

Материал, содержащийся в данном документе, прошел доскональную проверку, но компания РЕЛЭКС не гарантирует, что документ не содержит ошибок и пропусков, поэтому оставляет за собой право в любое время вносить в документ исправления и изменения, пересматривать и обновлять содержащуюся в нем информацию.

## Контактные данные

394006, Россия, г. Воронеж, ул. Бахметьева, 2Б.

Тел./факс: (473) 2-711-711, 2-778-333.

e-mail: [market@relex.ru](mailto:market@relex.ru).

## Техническая поддержка

С целью повышения качества программного продукта ЛИНТЕР и предоставляемых услуг в компании РЕЛЭКС действует автоматизированная система учёта и обработки пользовательских рекламаций. Обо всех обнаруженных недостатках и ошибках в программном продукте и/или документации на него просим сообщать нам в раздел [Поддержка](#) на сайте ЛИНТЕР.

---

## Содержание

<b>Предисловие</b> .....	3
Назначение документа .....	3
Для кого предназначен документ .....	3
Необходимые предварительные знания .....	3
Дополнительные документы .....	3
<b>Общие сведения о программе</b> .....	4
Необходимые ресурсы .....	4
Порядок установки СУБД ЛИНТЕР .....	4
<b>Установка СУБД ЛИНТЕР с помощью графического установщика</b> .....	5
Выбор языка интерфейса СУБД ЛИНТЕР .....	5
Установка пакета Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable .....	5
Ознакомление с лицензионным соглашением .....	6
Ввод регистрационных данных .....	7
Выбор типа установки .....	8
Выбор установочного каталога .....	9
Выбор конфигурации устанавливаемой СУБД ЛИНТЕР .....	11
Выбор программной группы (папки) .....	13
Выбор действий после завершения установки .....	14
Мониторинг процесса установки .....	16
Конфигурирование MBCS ODBC-драйвера .....	17
Конфигурирование Unicode ODBC-драйвера .....	18
Конфигурирование JDBC-драйвера .....	19
Регистрация компонентов ADO.NET .....	20
Выбор кодовых страниц демонстрационной БД .....	21
Управление доступом к другим серверам .....	22
Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР .....	23
Завершение установки .....	24
<b>Установка второго и последующего экземпляра СУБД ЛИНТЕР</b> .....	25
<b>Дополнительные настройки СУБД ЛИНТЕР</b> .....	29
Предопределенные настройки .....	29
Добавление компонента .....	31
Удаление отдельного компонента .....	32
Переустановка компонентов .....	33
Удаление всех компонентов .....	34
<b>Автоматизация процесса установки СУБД ЛИНТЕР</b> .....	35
<b>Описание компонентов СУБД ЛИНТЕР</b> .....	37
Ядро СУБД ЛИНТЕР .....	37
Инструментальные средства .....	37
Динамические библиотеки .....	37
Сервисные средства .....	37
Сетевые средства .....	38
Демонстрационная база данных .....	38
ODBC-драйверы .....	39
OLEDB-драйвер .....	39
JDBC-драйвер .....	39
SDK .....	40
Примеры .....	40
Службы .....	40
Репликация .....	42
Модуль доступа к ЛИНТЕР из Python .....	42
QT SQL драйвер .....	42
Модуль доступа к ЛИНТЕР из Ruby .....	42
Модуль доступа к ЛИНТЕР из Perl .....	42

---

Модуль доступа к ЛИНТЕР из PHP .....	42
<b>Примеры возможных конфигураций СУБД ЛИНТЕР .....</b>	<b>43</b>
<b>Проверка установки .....</b>	<b>44</b>
Проверка локального сервера .....	44
Локальный запуск ядра СУБД ЛИНТЕР .....	44
Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР как приложения ОС .....	44
Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР как службы ОС .....	44
Проверка работы ядра СУБД ЛИНТЕР .....	45
Останов ядра СУБД ЛИНТЕР .....	46
Останов ядра, запущенного как приложение ОС .....	46
Останов ядра, запущенного как служба ОС .....	46
Запуск сетевого сервера .....	47
Проверка сетевого сервера .....	47
Подключение клиентского приложения к активному ядру СУБД .....	47
Останов ядра СУБД ЛИНТЕР .....	48
<b>Процедура ввода серийного номера СУБД ЛИНТЕР .....</b>	<b>49</b>
<b>Процедура удаления СУБД ЛИНТЕР .....</b>	<b>50</b>
<b>Примеры работы с СУБД ЛИНТЕР .....</b>	<b>51</b>
<b>Краткий список утилит и динамических библиотек СУБД ЛИНТЕР .....</b>	<b>53</b>
<b>Приложение. Объекты БД DEMO .....</b>	<b>56</b>

---

# Предисловие

## Назначение документа

Документ содержит описание процедуры установки СУБД ЛИНТЕР в среде семейства ОС MS Windows и предназначен для администраторов СУБД ЛИНТЕР.

Документ предназначен для СУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ 6.0 сборка 17.48, далее по тексту СУБД ЛИНТЕР.

## Для кого предназначен документ

Документ предназначен для пользователей, устанавливающих СУБД ЛИНТЕР, и для разработчиков программного обеспечения, использующих различные программные интерфейсы СУБД ЛИНТЕР.

## Необходимые предварительные знания

Для успешной установки СУБД необходимо иметь навыки работы в соответствующей ОС.

## Дополнительные документы

- СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД.
- СУБД ЛИНТЕР. Сетевой администратор.
- СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных.
- СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных.
- СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление БД в среде ОС Windows.
- СУБД ЛИНТЕР. Графическая утилита архивирования и восстановления БД.
- СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных.
- СУБД ЛИНТЕР. Графическая утилита тестирования БД в ОС Windows.
- СУБД ЛИНТЕР. Графическая утилита тестирования базы данных.
- СУБД ЛИНТЕР. Псевдографический отладчик триггеров и процедур.
- СУБД ЛИНТЕР. Графический отладчик триггеров и хранимых процедур.
- СУБД ЛИНТЕР. Командный интерфейс.
- СУБД ЛИНТЕР. Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows.
- СУБД ЛИНТЕР. Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР.
- СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня.
- СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows.
- СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства.
- СУБД ЛИНТЕР. Тестирование средств защиты данных.

---

# Общие сведения о программе

## Необходимые ресурсы

Для установки СУБД ЛИНТЕР необходимо:

- 30 Мбайт свободной оперативной памяти;
- 250 Мбайт свободного дискового пространства.

## Порядок установки СУБД ЛИНТЕР

Для установки СУБД ЛИНТЕР с помощью графического установщика необходимо выполнить следующие действия:

- 1) в случае поставки СУБД ЛИНТЕР на DVD-диске установить в привод компакт-дисков поставочный диск. Если использован другой источник получения дистрибутива (например, загрузка с сайта производителя или получение по электронной почте) – скопировать дистрибутив в дистрибутивный каталог на рабочем компьютере;
- 2) запустить программу установки `setup.exe` или `linter-<версия СУБД>-<номер сборки>-windows.exe` (<версия СУБД>: `bastion` или `standard`). Например, `linter-bastion-6.0.17.38-windows.exe`, если СУБД ЛИНТЕР поставляется в виде самораспаковывающегося архива из поставочного диска или дистрибутивного каталога. На экране отобразится окно с сообщением о подготовке к запуску;
- 3) ответить на вопросы, предлагаемые графическим установщиком.



### Примечание

После установки СУБД ЛИНТЕР сразу готова к работе и не требует перезагрузки операционной системы.

В процессе выполнения программы установки для перехода между этапами используются кнопки:

**Далее** – для перехода к следующему этапу;

**Назад** – для возврата к предыдущему этапу;

**Отмена** – отказ от установки СУБД.

---

# Установка СУБД ЛИНТЕР с помощью графического установщика

Рассмотрим процедуру установки и настройки СУБД ЛИНТЕР поэтапно.

## Выбор языка интерфейса СУБД ЛИНТЕР

Выбрать из предлагаемого списка язык интерфейса СУБД ЛИНТЕР (рисунок 1).




Рисунок 1. Окно выбора языка



### Примечание

Чтобы изменить языковые параметры после завершения установки, воспользуйтесь пунктом меню **Файл => Язык** и выберите интересующий вас язык.

## Установка пакета Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable

При отсутствии в ОС установленного пакета Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86/x64) будет выведено диалоговое окно (рисунок 2) с предложением установить его. Для продолжения установки СУБД нажать кнопку **Установить**.




Рисунок 2. Окно установки пакета Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable



### Примечание

Установку данного пакета в ОС необходимо выполнить либо с помощью диалогового окна СУБД ЛИНТЕР либо сторонними средствами ОС. Установка данного пакета обязательна для продолжения установка СУБД.

## Ознакомление с лицензионным соглашением

Ознакомиться с лицензионным соглашением (рисунок [3](#)).






Рисунок 3. Окно лицензионного соглашения



### Примечание

Перемещение по тексту при прочтении лицензионного соглашения возможно с помощью линейки прокрутки или клавиш <Page Down> и <Page Up>.

В случае согласия с условиями лицензионного соглашения нажать кнопку **Да**, в противном случае установка СУБД не выполняется. При необходимости вы можете распечатать текст лицензионного соглашения, воспользовавшись кнопкой **Печать**.

## Ввод регистрационных данных

На этапе ввода регистрационных данных можно выбрать установку лицензионной или демонстрационной версии СУБД (рисунок 4):

- 1) для установки демонстрационной версии СУБД установить флажок в переключателе «Демоверсия» и нажать кнопку Далее. Демонстрационную версию можно скачать с сайта [www.linter.ru](http://www.linter.ru) на вкладке «Скачать»;
- 2) для установки лицензионной версии СУБД ввести следующие регистрационные данные:
  - поле **Имя**: имя владельца устанавливаемой СУБД. Поле не обязательное, если имя не указано, будет использовано имя пользователя ОС, который выполняет установку СУБД;
  - поле **Компания**: наименование организации, в которой устанавливается СУБД. Поле обязательное;

- поле Лицензия: серийный номер для установки СУБД. Поле обязательное, серийный номер содержится в поставляемом вместе с СУБД ЛИНТЕР документе «Паспорт программного продукта», пункт 1.11 «Серийный номер»;
- нажать ставшую доступной кнопку **Далее**.



### Примечание

Если введена лицензионная информация и одновременно установлен переключатель «Демоверсия», то будет использована демонстрационная версия СУБД ЛИНТЕР.

СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН (6.0.17.0)

**Регистрационная информация**

Введите регистрационную информацию и лицензию или выберите установку демо-версии.

Имя: Иванов Иван Иванович

Компания: ООО "Рого и копыта"

Лицензия: [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Демоверсия:

InstallShield

< Назад **Далее >** Отмена

Рисунок 4. Ввод регистрационной информации

## Выбор типа установки

Выбрать необходимый тип установки (рисунок 5) и нажать кнопку **Далее**.




Рисунок 5. Выбор типа установки

## Выбор установочного каталога

Выбрать каталог для размещения файлов СУБД ЛИНТЕР:

- 1) в случае согласия с каталогом, предложенным программой установки (рисунок [6](#)), нажать кнопку **Далее**;




Рисунок 6. Каталог установки по умолчанию

2) для выбора другого каталога:

- нажать кнопку **Обзор**;
- в появившемся окне ввести или выбрать нужный каталог (рисунок 7);




Рисунок 7. Выбор каталога установки

- нажать кнопку **ОК**;
- в окне выбора каталога установки по умолчанию (см. рис. 6) нажать кнопку **Далее**.

### Примечания

1. Если указанный каталог не существует, то он будет создан.
2. Для установки в выбранный каталог необходимо иметь соответствующие привилегии.

## Выбор конфигурации устанавливаемой СУБД ЛИНТЕР

1) в зависимости от выбора типа установки, необходимо:

- в случае «Полная установка» (см. рис. 5) ознакомиться с перечнем устанавливаемых компонентов СУБД ЛИНТЕР (рисунок 8);




Рисунок 8. Перечень компонентов с описанием для полной установки

- в случае «Выборочная установка» (см. рис. 5) для выбора конфигурации установить (сбросить) флажок напротив соответствующего компонента СУБД ЛИНТЕР (рисунок 9).




Рисунок 9. Перечень компонентов с описанием для выборочной установки

По умолчанию предлагается установка всех компонентов СУБД ЛИНТЕР, кроме репликации;

- в случае «Только клиентская часть» (см. рис. 5) ознакомиться с перечнем устанавливаемых компонентов СУБД ЛИНТЕР (рисунок 10);




Рисунок 10. Перечень компонентов с описанием для клиентской части

- 2) при установке в 64-разрядных ОС доступна установка 32- или 64-разрядной версии СУБД. По умолчанию предлагается установить 64-разрядную версию СУБД, для установки 32-разрядной версии необходимо сбросить флажок Установить 64-разрядную версию в нижней части окна;
- 3) нажать кнопку **Далее**.

## Выбор программной группы (папки)

Необходимо указать название программной группы (папки) ОС, в которую будет произведена установка пиктограмм запуска утилит СУБД ЛИНТЕР, и нажать кнопку **Далее** (рисунок [11](#)).

В меню компьютера Пуск => Программы будет создан подкаталог с указанным именем, содержащий выбранные компоненты СУБД ЛИНТЕР.




Рисунок 11. Выбор папки значков

## Выбор действий после завершения установки

Выбрать действия, которые программа должна выполнить сразу после завершения установки компонентов СУБД ЛИНТЕР и нажать кнопку **Далее**:

- При выборе варианта установки «Полная установка» или «Выборочная установка» (рисунок [12](#))






Рисунок 12. Выбор действий после установки

Список действий может изменяться в зависимости от того, какие компоненты были выбраны для установки СУБД ЛИНТЕР.

- При выборе варианта установки «Только клиентская часть» (рисунок [13](#))




Рисунок 13. Выбор действий после установки

Краткое описание действий:

- *Автозапуск СУБД после старта машины.*

При запуске ОС будут автоматически запускаться: ядро СУБД ЛИНТЕР, службы сетевого сервера, сервера репликации и JDBC-сервера, если были выбраны соответствующие компоненты (см. рис. 9).

- *Запустить ядро СУБД на демонстрационной БД.*

По завершении установки будет запущено ядро СУБД ЛИНТЕР на базе данных «DEMO» (подробно в подразделе [«Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР»](#)). По окончании установки можно сразу работать с БД. Регистрационные данные для доступа к БД: SYSTEM/MANAGER.

- *Редактировать список серверов баз данных.*

В процессе установки будет предложено просмотреть и/или изменить информацию о БД, доступ к которым возможен с данного компьютера. А также проверить доступ к БД с данного компьютера. Подробно в подразделе [«Управление доступом к другим серверам»](#).

## Мониторинг процесса установки

Начинается процесс установки СУБД ЛИНТЕР, который сопровождается выдачей на экран информации об установленных компонентах и состоянии процесса установки (рисунок 14).




Рисунок 14. Отображение процесса установки СУБД ЛИНТЕР

## Конфигурирование MBCS ODBC-драйвера

Если при выборе компонентов была обозначена установка MBCS ODBC-драйвера, то в процессе установки будет отображено окно конфигурирования MBCS ODBC-драйвера (рисунок 15).

Если признак «Создать DSN как системный DSN» не установлен, то DSN будет создан как пользовательский. Он будет доступен только пользователю, под которым происходит процесс установки. В противном случае DSN будет создан как системный и доступен под любым пользователем.

### Примечания

1. Для создания системного DSN необходимо иметь соответствующие права.
2. Не рекомендуется изменять имя драйвера.




Рисунок 15. Конфигурирование MBCS ODBC-драйвера

## Конфигурирование Unicode ODBC-драйвера

Если при выборе компонентов был обозначен компонент «Unicode ODBC-драйвер», то в процессе установки будет выдано окно конфигурирования Unicode ODBC-драйвера (рисунок 16).




Рисунок 16. Конфигурирование Unicode ODBC-драйвера

Если признак «Создать DSN как системный DSN» не установлен, то DSN будет создан как пользовательский. Он станет доступным только пользователю, под которым происходит процесс установки. В противном случае DSN будет создан как системный и доступен под любым пользователем.

### Примечания

1. Для создания системного DSN необходимо иметь соответствующие права.
2. Не рекомендуется изменять имя драйвера.

## Конфигурирование JDBC-драйвера

Если был выбран компонент «JDBC-драйвер», то будут установлены все поддерживаемые версии JDBC-драйвера и появится окно (рисунок 17). В этом окне необходимо выбрать одну из версий в качестве JDBC-драйвера по умолчанию, т.е. драйвера, который будет зарегистрирован в переменной окружения CLASSPATH. Для выбора используется переключатель.




Рисунок 17. Выбор JDBC-драйвера по умолчанию

## Регистрация компонентов ADO.NET

В процессе установки СУБД ЛИНТЕР произойдет регистрация компонентов ADO.NET (рисунок [18](#)):




Рисунок 18. Регистрация компонентов ADO.NET

- при выборе варианта установки «Полная установка» или «Только клиентская часть» по умолчанию;
- при выборе варианта установки «Выборочная установка» при установке флажка напротив соответствующего компонента.

## Выбор кодовых страниц демонстрационной БД

Если в подразделе [«Выбор конфигурации устанавливаемой СУБД ЛИНТЕР»](#) была выбрана установка компонента «Демонстрационная база данных», то в диалоговом окне (рисунок [19](#)) необходимо выбрать кодовые страницы для демонстрационной базы данных:

- для **словаря базы данных**. В этой кодировке будет храниться системный словарь (названия таблиц, столбцов, триггеров, процедур и т. д.). Данная кодировка не может быть многобайтовой, она должна быть только однобайтовой;
- для **пользовательских таблиц**. При создании таблиц и столбцов без явного указания кодовой страницы им будет присвоена данная кодовая страница. Эта кодировка может быть как многобайтовой, так и однобайтовой.




Рисунок 19. Выбор кодовых страниц

В дистрибутив включена поддержка следующих кодовых страниц:

- однобайтовые: 8859-6(Arabic), 8859-13(Baltic), 8859-4(Baltic), 8859-14(Celtic), 8859-2(Central European), 1251(Cyrillic), 866(Cyrillic), 8859-5(Cyrillic), KOI8-R(Cyrillic), ASCII-7, 8859-7(Greek), 8859-8(Hebrew Visual), 8859-10(Nordic), 8859-3(South European), 8859-9(Turkish), 1251(Western), 437(Western), 850(Western), 8859-1(Western), 8859-15(Western);
- многобайтовые: 932 (Japanese Shift-JIS), 936 (Simplified Chinese GBK), 949 (Korean), 950 (Traditional Chinese Big5), EUC Japanese;
- UNICODE и UTF8.

## Примечания

1. Выбор кодировки производится при установке СУБД ЛИНТЕР. Подробно работа с кодовыми страницами в СУБД ЛИНТЕР рассмотрена в документе «СУБД ЛИНТЕР. Архитектура СУБД».
2. Нажатие кнопки **Отмена** в этом окне не приводит к отказу от установки СУБД ЛИНТЕР. В данном случае устанавливается кодировка по умолчанию.
3. По умолчанию устанавливается кодировка, соответствующая текущему значению locale.

## Управление доступом к другим серверам

Если в подразделе [«Выбор действий после завершения установки»](#) была выбрана опция «Редактирование списка серверов базы данных», то перед окончательным завершением установки будет показано окно (рисунок [20](#)) со списком серверов БД, доступ к которым возможен с данного компьютера.






Рисунок 20. Список серверов данных

Список может содержать:

- сервер DEMO для подключения к демонстрационной БД (если был выбран компонент «Демонстрационная база данных»);
- сервер репликации (если был выбран компонент «Репликация»).

Базой данных *по умолчанию* является DEMO.

В этом окне можно просмотреть и/или изменить информацию о серверах, а также проверить доступ к ним с данного компьютера.

### Примечания

1. Не рекомендуется удалять из списка сервер репликации. Это может привести в дальнейшем к невозможности запуска репликации.
2. Нажатие кнопок **Сохранить** или **Отменить** приводит к закрытию данного окна. Т.е. нажатие кнопки **Отменить** в этом окне не приводит к отказу от установки СУБД ЛИНТЕР.

Подробно назначение и работу со списком серверов (добавление, удаление, изменение свойств) в данном окне см. в документе «СУБД ЛИНТЕР. Сетевой администратор».

## Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР

Если в подразделе [«Выбор действий после завершения установки»](#) была выбрана опция «Запустить ядро СУБД ЛИНТЕР на демонстрационной базе данных», то автоматически запускается ядро СУБД ЛИНТЕР на демонстрационной БД. Ядро запускается локально.

При этом:

- если при установке был выбран компонент «Службы», то ядро СУБД ЛИНТЕР будет запущено как служба ОС;
- если же компонент «Службы» не был выбран при установке, то ядро СУБД ЛИНТЕР будет запущено как приложение ОС.

## Завершение установки

Установка СУБД ЛИНТЕР завершена (рисунок [21](#)).




Рисунок 21. Завершение установки СУБД ЛИНТЕР

После установки в переменную PATH желательно (но необязательно) добавить путь к подкаталогу `\bin` установочного каталога СУБД ЛИНТЕР. Это облегчит работу с консольными утилитами.



### Примечание

После установки администратору ОС следует проверить привилегии, с которыми ОС будет запускать СУБД ЛИНТЕР. Настройка должна проводиться в соответствии с политикой информационной безопасности, применяемой в АС. Настройка осуществляется в соответствии с документацией на конкретную ОС.

## Установка второго и последующего экземпляра СУБД ЛИНТЕР

Установка второго и последующего экземпляра СУБД ЛИНТЕР производится аналогично установке первого экземпляра СУБД ЛИНТЕР, за исключением:

- 1) для следующих компонент СУБД возможна установка только одного экземпляра: Службы, Репликация, SNMP агент, Администратор СУБД ЛИНТЕР;
- 2) при выполнении пункта «Конфигурирование MBCS ODBC-драйвера» будет выведено окно с сообщением о наличии установленного MBCS ODBC-драйвера (рисунок [22](#)).




Рисунок 22. Варианты разрешения конфликта

Варианты разрешения конфликта установки ODBC-драйвера СУБД ЛИНТЕР:

- «Использовать другое имя»: зарегистрировать драйвер под другим именем;
- «Пропустить конфигурацию ODBC»: использовать установленный драйвер;
- «Удалить тот DSN»: удалить установленный ранее драйвер и установить новый.

- 3) при выполнении пункта «Конфигурирование Unicode ODBC-драйвера» будет выведено окно с сообщением о наличии установленного Unicode ODBC-драйвера (рисунок [23](#)).




Рисунок 23. Варианты разрешения конфликта

Возможные варианты разрешения конфликта:

- «Использовать другое имя»: зарегистрировать драйвер под другим именем;
  - «Пропустить конфигурацию ODBC»: использовать установленный драйвер;
  - «Удалить тот DSN»: удалить установленный ранее драйвер и установить новый.
- 4) при добавлении значения установочного каталога в системную переменную CLASSPATH будет выведено окно (рисунок [24](#)).




Рисунок 24. Варианты разрешения конфликта

Возможные варианты разрешения конфликта установки значения переменной CLASSPATH:

- «Не добавлять путь в CLASSPATH»: не добавить значение установочного каталога устанавливаемого экземпляра;
- «Игнорировать возможный конфликт»: добавить значение установочного каталога устанавливаемого экземпляра с учетом возможного конфликта;
- «Удалить существующий путь»: удалить значение установочного каталога ранее установленного экземпляра и добавить значение установочного каталога устанавливаемого экземпляра.

5) в процессе регистрации компонентов ADO.NET будет выведено окно (рисунок [25](#)).




Рисунок 25. Варианты разрешения конфликта

Возможные варианты разрешения конфликта:

- «Регистрировать только неконфликтующие компоненты»;
- «Пропустить регистрацию компонентов .NET 2»;
- «Удалить регистрацию конфликтующих компонентов».

---

## Дополнительные настройки СУБД ЛИНТЕР

В процессе эксплуатации пользовательской информационной системы на основе СУБД ЛИНТЕР может возникнуть необходимость в изменении конфигурации ранее установленного варианта СУБД ЛИНТЕР, например:

- 1) удаление установленной и ставшей не нужной демонстрационной БД;
- 2) удаление из ОС Windows источников данных ODBC-драйверов;
- 3) установка компонентов СУБД ЛИНТЕР, которые были пропущены при первоначальной установке СУБД ЛИНТЕР;
- 4) удаление неиспользуемых компонентов СУБД ЛИНТЕР;
- 5) восстановление испорченного установочного каталога СУБД ЛИНТЕР;
- 6) полное удаление всех установленных компонентов СУБД ЛИНТЕР (очистка установочного каталога СУБД ЛИНТЕР) и др. действия.

Графический установщик СУБД ЛИНТЕР предлагает два варианта дополнительных настроек СУБД:

- 1) выполнение предлагаемых предопределенных действий;
- 2) управление компонентами СУБД ЛИНТЕР.

## Предопределенные настройки

Для выполнения предопределенных настроечных действий:

- 1) выбрать на компьютере пункт меню Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР;
- 2) из списка установленных на компьютере вариантов СУБД ЛИНТЕР (рисунок [26](#)) выбрать модифицируемый вариант (например, СУБД ЛИНТЕР на приведенном рисунке) и в выпадающем меню выбрать пункт **Удалить СУБД ЛИНТЕР**;




Рисунок 26. Список установленных на компьютере программных средств СУБД ЛИНТЕР

- 3) в окне «Дополнительные настройки и действия» (рисунок 27) выбрать необходимые действия, для чего установить/сбросить соответствующий флажок. В списке предопределенных настроек всегда будет предлагаться действие «Удалить директорию установки». Остальные действия (например, «Удалить все файлы в каталоге демонстрационной БД», «Удалить описание источника данных ODBC-драйвера» (из реестра ОС Windows) будет присутствовать/отсутствовать в списке действий в зависимости от установленной ранее конфигурации СУБД ЛИНТЕР;






Рисунок 27. Список predetermined настроек СУБД ЛИНТЕР

- 4) нажать кнопку **Далее**;
- 5) после выполнения графическим установщиком выбранных действий нажать кнопку **Готово**.

## Добавление компонента

Для добавления в установочный каталог СУБД ЛИНТЕР нового компонента:

- 1) выбрать на компьютере пункт меню Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР;
- 2) из списка установленных на компьютере вариантов СУБД ЛИНТЕР (см. рис. 26) выбрать модифицируемый вариант и в выпадающем меню выбрать пункт **Удалить СУБД ЛИНТЕР**;
- 3) в окне «Дополнительные настройки и действия» (см. рис. 27) нажать кнопку **Назад**;
- 4) в окне «Изменение, исправление или удаление программы» (рисунок 28) установить переключатель **Изменить** и нажать кнопку **Далее**;




Рисунок 28. Управление компонентами СУБД ЛИНТЕР

- 5) в окне «Выберите компоненты для установки» (см. рис. 9) выбрать добавляемый компонент (установить соответствующий флажок). Предлагаемые для добавления компоненты извлекаются из ранее использованного дистрибутива СУБД ЛИНТЕР;
- 6) нажать кнопку **Далее**;
- 7) после добавления графическим установщиком выбранных компонентов нажать кнопку **Готово**.

Выбранные компоненты и связанные с ними библиотеки добавляются в текущий установочный каталог СУБД ЛИНТЕР.

## Удаление отдельного компонента

Для удаления ранее установленного компонента СУБД ЛИНТЕР:

- 1) выбрать на компьютере пункт меню Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР;
- 2) из списка установленных на компьютере вариантов СУБД ЛИНТЕР (см. рис. 26) выбрать модифицируемый вариант и в выпадающем меню выбрать пункт **Удалить СУБД ЛИНТЕР**;
- 3) в окне «Дополнительные настройки и действия» (см. рис. 27) нажать кнопку **Назад**;
- 4) в окне «Изменение, исправление или удаление программы» (см. рис. 28) установить переключатель **Изменить** и нажать кнопку **Далее**;
- 5) в окне «Выберите компоненты для установки» (см. рис. 9) выбрать удаляемый компонент (сбросить соответствующий флажок);
- 6) нажать кнопку **Далее**;

- 7) в зависимости от ранее установленной конфигурации СУБД ЛИНТЕР будут предложены варианты действий при удалении компонента (рисунок 29). Оставить или сбросить соответствующие флажки;




Рисунок 29. Предлагаемые действия при удалении компонента

- 8) нажать кнопку **Далее**;
- 9) после удаления графическим установщиком выбранного компонента нажать кнопку **Готово**.

## Переустановка компонентов

Для переустановки всех ранее установленных компонентов:

- 1) выбрать на компьютере пункт меню Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР;
- 2) из списка установленных на компьютере вариантов СУБД ЛИНТЕР (см. рис. 26) выбрать модифицируемый вариант и в выпадающем меню выбрать пункт **Удалить СУБД ЛИНТЕР**;
- 3) в окне «Дополнительные настройки и действия» (см. рис. 27) нажать кнопку **Назад**;
- 4) в окне «Изменение, исправление или удаление программы» (см. рис. 28) установить переключатель **Изменить** и нажать кнопку **Далее**;
- 5) в окне «Выберите компоненты для установки» (см. рис. 9) выбрать удаляемые компоненты (сбросить соответствующий флажок);
- 6) нажать кнопку **Далее**.

Далее процесс переустановки компонентов выполняется аналогично процессу начальной установки СУБД ЛИНТЕР (см. раздел [«Установка СУБД ЛИНТЕР с помощью графического установщика»](#)).

## Удаление всех компонентов

Для удаления всех ранее установленных компонентов:

- 1) выбрать на компьютере пункт меню Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР;
- 2) из списка установленных на компьютере вариантов СУБД ЛИНТЕР (см. рис. 26) выбрать модифицируемый вариант и в выпадающем меню выбрать пункт **Удалить СУБД ЛИНТЕР**;
- 3) в окне «Дополнительные настройки и действия» (см. рис. 27) выбрать все компоненты и нажать кнопку **Далее**;
- 4) в окне «Подтверждение удаления файла» (рисунок 30) нажать кнопку **ОК**;




Рисунок 30. Подтверждение удаления всех компонентов СУБД

- 5) после выполнения графическим установщиком выбранных действий нажать кнопку **Готово**.

Вся или частичная информация (в зависимости от выбранных действий) о СУБД ЛИНТЕР будет удалена из файловой системы ОС Windows и её реестра.

---

# Автоматизация процесса установки СУБД ЛИНТЕР

Если необходимо многократно повторять единообразную установку СУБД ЛИНТЕР, то можно воспользоваться механизмом автоматической установки *Silent Install* («тихая установка») без использования графического установщика. В этом случае не надо будет вводить ключи, устанавливать параметры, выбирать компоненты, нажимать постоянно кнопку «Далее» – программа автоматической установки выполнит все необходимые действия за пользователя. Такой прием используется для того, чтобы гарантировать установку – пользователь не может изменить или прервать ее ход. После автоматической установки СУБД ЛИНТЕР полностью готова к работе.

Смысл *Silent Install* – провести разовую установку СУБД ЛИНТЕР с помощью графического установщика, записывая все действия в специальный файл, по которому в дальнейшем можно повторить такую же установку в автоматическом (тихом) режиме, т.е. ничего не спрашивая у пользователя.

Для автоматизации процесса установки:

- 1) выполнить установку СУБД ЛИНТЕР с помощью графического установщика в режиме записи ответов с помощью команды:

```
<установщик СУБД ЛИНТЕР> /r [/f1 <файл ответов>]
```

<Установщиком СУБД ЛИНТЕР>, в зависимости от поставки, может быть файл, например, `linter-bastion-6.0.<номер релиза>.<номер сборки>-windows.exe` или `setup.exe`.

<Файл ответов> – спецификация (местоположение и имя) файла, в который должны записываться пользовательские ответы в процессе установки СУБД. Если параметр не задан, по умолчанию создается файл `setup.iss` в каталоге, определяемом переменной окружения `WINDIR` (обычно это каталог `C:\Windows`).

Примеры:

```
linter-bastion-6.0.<номер релиза>.<номер сборки>-windows.exe /r  
setup.exe /r  
linter-bastion-6.0.<номер релиза>.<номер сборки>-windows.exe /r /  
f1"D:\install.iss"
```

- 2) дождаться завершения процесса установки СУБД ЛИНТЕР;
- 3) удалить установленную версию;
- 4) выполнить установку СУБД ЛИНТЕР в автоматическом режиме с помощью команды

```
<установщик СУБД ЛИНТЕР> /s [/f1 <файл ответов>] [/f2 <файл  
протоколирования>]
```

<Установщиком СУБД ЛИНТЕР> должен быть указан именно тот файл, который ранее был выполнен в режиме записи ответов.

<Файл ответов> – спецификация (местоположение и имя) файла, который был создан в процессе ручной установки СУБД в режиме записи с помощью графического установщика. Если параметр не задан, по умолчанию будет использоваться файл `setup.iss` в каталоге, определяемом переменной окружения `WINDIR` (обычно это каталог `C:\Windows`).

---

<Файл протоколирования> – спецификация (местоположение и имя) файла, в который должна протоколироваться информация о возникших в процессе автоматической установки СУБД ошибках.



### **Примечание**

<Файл ответов> и <файл протоколирования> пишутся слитно с ключами f1, f2 соответственно.

#### Примеры:

```
linter-bastion-6.0.<номер релиза>.<номер сборки>-windows.exe /s  
setup.exe /s  
linter-bastion-6.0.<номер релиза>.<номер сборки>-windows.exe /s /  
f1"D:\install.iss"  
linter-bastion-6.0.<номер релиза>.<номер сборки>-windows.exe /s /  
f2"D:\install.log"  
linter-bastion-6.0.<номер релиза>.<номер сборки>-windows.exe /s /  
f1"D:\install.iss" /f2"D:\install.log"
```

---

# Описание компонентов СУБД ЛИНТЕР

В данной главе приводится описание каждого компонента СУБД ЛИНТЕР.

Пути к файлам, которые упоминаются в данной главе, приведены относительно установочного каталога СУБД ЛИНТЕР.

## Ядро СУБД ЛИНТЕР

Ядро СУБД ЛИНТЕР выполняет функции SQL-сервера. Если ядро СУБД ЛИНТЕР не установлено на компьютере, то этот компьютер может быть только клиентской станцией и не может быть сервером. Таким образом, с данного компьютера невозможно будет управлять локальными базами данных.

Ядро СУБД ЛИНТЕР – это файл, расположенный в подкаталоге `\bin` установочного каталога СУБД:

- 64-разрядная версия ядра СУБД:

`linter64.exe`

- 32-разрядная версия ядра СУБД:

`linternt.exe`

## Инструментальные средства

### Динамические библиотеки

Компонент «Динамические библиотеки» включает в себя:

- низкоуровневый API к СУБД ЛИНТЕР. Это файл `\bin\inter325.dll`;
- библиотеки для работы со специальными типами данных СУБД ЛИНТЕР, которых нет в стандарте языков C/C++ (с числами с фиксированной точкой, с типом «дата-время», 8-ми байтовыми целыми числами). Это файлы `\bin\dattim32.dll`, `\bin\dectic32.dll`, `decimals.lib`, `tick.lib` (расположены в подкаталогах `\intl`) и т.п.;
- высокоуровневый API к СУБД ЛИНТЕР. Это файлы `\bin\lapi325.dll` и `lapi325.lib` (расположены в подкаталогах `\intl`);
- библиотеки для сетевой работы (`\bin\dbcapi32.dll`);

и т.п.

### Сервисные средства

Сервисные средства – это утилиты, которые предоставляют интерфейс для администрирования СУБД ЛИНТЕР:

- утилита останова ядра СУБД (файл `\bin\shut.exe`);
- администратор для работы с локальной и/или удаленными БД (файл `\bin\linadm.exe`, см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Сетевой администратор»);
- утилита создания и конфигурирования БД (файл `\bin\gendb.exe`, см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Создание и конфигурирование базы данных»);

- утилиты архивирования БД (файлы `\bin\lhb.exe`, `\bin\lhbw32.exe` или `\bin\lhbw64.exe` (в зависимости от установленной разрядности СУБД), `\bin\lhbх.exe`, см. документы «СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление базы данных», «СУБД ЛИНТЕР. Архивирование и восстановление БД в среде ОС Windows», «СУБД ЛИНТЕР. Графическая утилита архивирования и восстановления БД»);
- утилиты тестирования и восстановления БД (файлы `\bin\testdb.exe` (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Тестирование базы данных»), `\bin\tdbw32.exe` или `\bin\tdbw64.exe` (в зависимости от установленной разрядности СУБД) (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Графическая утилита тестирования БД в ОС Windows»), `\bin\tdbх.exe` (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Графическая утилита тестирования базы данных»));
- менеджеры и отладчики триггеров и хранимых процедур (файлы `\bin\spman.exe` (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Псевдографический отладчик триггеров и процедур»), `\bin\spdw32.exe` или `\bin\spdw64.exe` (в зависимости от установленной разрядности СУБД) (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Графический отладчик триггеров и хранимых процедур»));
- диалоговая утилита исполнения SQL-запросов (файл `\bin\inl.exe`, см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Командный интерфейс»);
- утилиты экранного администрирования БД, позволяющая создавать/удалять таблицы БД, индексы, пользователей БД, управлять правами доступа к таблицам и т.п. (`\bin\lindesk.exe`, см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows», `\bin\lindeskх.exe`, см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР»);

и т.п.

## Сетевые средства

Сетевые средства СУБД ЛИНТЕР предназначены для обеспечения доступа клиентских приложений к БД, расположенных как на удаленных узлах вычислительной сети, так и на одном компьютере. Они позволяют клиентским приложениям осуществлять работу с удаленными БД точно так же, как и с локальными.

Для сетевой работы могут использоваться протоколы TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, Named Pipes.

Компонент «Сетевые драйверы» включает в себя:

- командный сетевой драйвер клиента: файл `\bin\dbc_tcp.exe`;
- графический сетевой драйвер клиента: файл `\bin\dbcgui.exe`;
- командный сетевой драйвер сервера: файл `\bin\dbs_tcp.exe`;
- графический сетевой драйвер сервера: файл `\bin\dbsgui.exe`.

## Демонстрационная база данных

Установка демонстрационной БД осуществляется в каталог 'db\ДЕМО'. Сразу после установки СУБД ЛИНТЕР будет настроена на работу с этой БД. Отсюда следует, что:

- созданы службы этой БД (если в установку включен компонент «Службы»);
- БД включена в список доступных серверов баз данных;



- DEMO является БД по умолчанию.

Все примеры, входящие в дистрибутив СУБД ЛИНТЕР, работают на демонстрационной БД. Состав объектов БД DEMO приведен в [приложении](#).



### Примечание

Параметры подключения к БД DEMO – SYSTEM/MANAGER.

## ODBC-драйверы

ODBC – это интерфейс доступа к реляционным базам данных. ODBC-драйвер СУБД ЛИНТЕР поддерживает стандарт Microsoft ODBC 3.8.

В дистрибутив СУБД ЛИНТЕР входят следующие драйверы:

- MBCS-драйвер – ODBC-драйвер, поддерживающий работу с данными в формате MBCS (MultiByte Character Set). В СУБД ЛИНТЕР это файл `\bin\linodbc.dll` или `\bin\linodbc64.dll` (в зависимости от установленной разрядности СУБД).
- Unicode-драйвер – ODBC-драйвер, поддерживающий работу с данными в формате UNICODE. В СУБД ЛИНТЕР это файл `\bin\linodbcw.dll` или `\bin\linodbcw64.dll` (в зависимости от установленной разрядности СУБД).

На одном компьютере может быть установлен как один из этих драйверов, так и оба.



### Примечание

Компоненты СУБД ЛИНТЕР не используют в своей работе ODBC-драйвер (за исключением «Конвертера баз данных»), поэтому установка ODBC-драйвера необходима только в том случае, если будут применяться средства, взаимодействующие с БД через ODBC-интерфейс.

## OLEDB-драйвер

OLEDB – это набор COM-интерфейсов, обеспечивающих универсальный механизм доступа к любым данным в зависимости от их типа и местоположения. Главное отличие OLEDB от ODBC в том, что ODBC обеспечивает доступ только к реляционным данным, а OLEDB реализует доступ к любым данным. OLEDB-драйвер СУБД ЛИНТЕР поддерживает стандарт OLEDB 2.6.

OLEDB-драйвер СУБД ЛИНТЕР – это файл `\bin\linoledb.dll`.



### Примечание

Компоненты СУБД ЛИНТЕР не используют в своей работе OLEDB-драйвер, поэтому установка OLEDB-драйвера необходима только в том случае, если будут применяться средства, взаимодействующие с СУБД через OLEDB.

## JDBC-драйвер

Java DataBase Connectivity (JDBC) – это стандартный интерфейс, предназначенный для доступа к базам данных из приложений, написанных на Java. Использование JDBC позволяет разрабатывать приложения, не зависящие от платформы и используемой базы данных.

JDBC-драйвер состоит из следующих компонентов:

- серверная часть (сервис `linapid`, находящийся в подкаталоге `\bin` установочного каталога СУБД);
- клиентская часть (наборы Java-классов `LinJdbc.jar`, `linjdbc-1.2.jar`, `linjdbc-1.4.jar`, `linjdbc-1.6.jar`, `linjdbc-1.7.jar` и `linjdbc-1.8.jar` для соответствующей версии JDK в подкаталоге `\jdbc` установочного каталога СУБД);
- JNDI-интерфейс (пакеты `linjndi-1.1.jar` и `linjdbc-1.2.jar` для JDK 1.1-1.3. Для JDK 1.4 и выше входит в состав `linjdbc`).

Клиентская часть JDBC-драйвера поставляется в следующих вариантах:

- версия JDK: 1.1, версия JDBC: 1;
- версия JDK: 1.2-1.3, версия JDBC: 2;
- версия JDK: 1.4-1.5, версия JDBC: 3;
- версия JDK: 1.6, версия JDBC: 4;
- версия JDK: 1.7, версия JDBC: 4.1;
- версия JDK: 1.8, версия JDBC: 4.2.



### Примечание

Подробную информацию о составе JDBC-драйвера и пример подключения к базе данных с помощью JNDI-интерфейса можно прочитать в файле `\jdbc\readme.txt`.

## SDK

В случае выбора компонента «SDK» каталог `intlib` будет содержать библиотеки, предоставляющие набор функций для работы с СУБД ЛИНТЕР из программ, написанных на языках программирования Си и Си++, а также исходные тексты интерфейса нижнего уровня СУБД ЛИНТЕР (call-интерфейса), необходимые заголовочные файлы и библиотеки импорта.



### Примечание

В файле `\intlib\readme.txt` дано подробное описание всех заголовочных файлов и содержимое подкаталогов.

## Примеры

В случае выбора данного компонента в каталог `\samples\` будут помещены примеры, иллюстрирующие работу с СУБД.

Краткое описание структуры и содержания подкаталогов каталога `\samples\` приведены в разделе [«Примеры работы с СУБД ЛИНТЕР»](#).

## Службы

Ядро и сетевые компоненты СУБД ЛИНТЕР в ОС семейства Microsoft Windows NT могут работать в двух режимах:

- как приложение ОС;

- как служба (сервис) ОС.

При выборе компонента «Службы» в процессе установки будут автоматически созданы службы СУБД ЛИНТЕР.



### Примечание

Для создания служб необходимо иметь соответствующие права.

На одном компьютере могут быть установлены несколько версий СУБД ЛИНТЕР. Однако программой установки могут быть созданы службы **только одной первой версии**.

Если на компьютере уже установлены службы СУБД ЛИНТЕР, то при попытке выбора компонента Службы другой версии СУБД ЛИНТЕР (в процессе установки дистрибутива) будет выдано сообщение об ошибке (рисунок 31):




Рисунок 31. Сообщение об ошибке при установке компонента «Службы»

Вы можете продолжить установку дистрибутива, не устанавливая компонент «Службы», а можете прервать установку и удалить ранее установленную версию СУБД ЛИНТЕР.

Если компонент «Службы» не выбран, то не будет установлена и утилита «Сетевой администратор СУБД ЛИНТЕР», которая осуществляет управление службами СУБД ЛИНТЕР. Все административные функции, которые предоставляет «Сетевой администратор СУБД ЛИНТЕР», могут быть выполнены самостоятельно средствами ОС.

Для управления системой на логическом уровне в СУБД ЛИНТЕР используются правила репликации, созданные обычным SQL-запросом и представляющие собой описание того, какие объекты, куда и каким образом реплицировать.

В случае выбора компонента «Репликация» в утилите «Сетевой администратор СУБД ЛИНТЕР» становится доступной опция «Сервер репликации». С ее помощью осуществляется запуск/останов сервера репликации. Правила репликации можно задать, используя утилиту «Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР» (из программной группы, которая была указана при установке СУБД ЛИНТЕР).

После окончания процесса установки службы СУБД ЛИНТЕР могут быть созданы также вручную средствами ОС.



### Примечание

Подробную информацию о работе СУБД ЛИНТЕР как службы ОС Windows можно получить в документе «СУБД ЛИНТЕР. Сетевой администратор».

## Репликация

Механизм репликации позволяет синхронизировать данные в таблицах на нескольких серверах баз данных. Серверы баз данных связаны между собой и все сделанные изменения пересылают друг другу, чтобы привести реплицируемые объекты (таблицы базы данных) в полное соответствие. В СУБД ЛИНТЕР реализована асинхронная репликация.

## Модуль доступа к ЛИНТЕР из Python

Драйвер, выполняющий доступ к СУБД ЛИНТЕР из приложений, разработанных на языке программирования Python.

## QT SQL драйвер

Драйвер, выполняющий доступ к СУБД ЛИНТЕР из приложений, разработанных с использованием среды разработки Qt.

## Модуль доступа к ЛИНТЕР из Ruby

Драйвер, выполняющий доступ к СУБД ЛИНТЕР из приложений, разработанных на языке программирования Ruby.

## Модуль доступа к ЛИНТЕР из Perl

Драйвер, выполняющий доступ к СУБД ЛИНТЕР из приложений, разработанных на языке программирования Perl.

## Модуль доступа к ЛИНТЕР из PHP

Драйвер, выполняющий доступ к СУБД ЛИНТЕР из приложений, разработанных на языке программирования PHP.

---

# Примеры возможных конфигураций СУБД ЛИНТЕР

Пример конфигурации ЛИНТЕР-сервера:

- «Ядро СУБД ЛИНТЕР»;
- «Сетевые драйверы»;
- «Службы».

Пример конфигурации ЛИНТЕР-клиента для администратора:

- «Сетевые драйверы»;
- «Инструментальные средства» -> «Сервисные средства».

Пример конфигурации ЛИНТЕР-клиента для разработчика:

- «Сетевые драйверы»;
- «Инструментальные средства» -> «Динамические библиотеки»;
- «ODBC-драйверы» и/или «OLEDB-драйвер», и/или «JDBC-драйвер»;
- SDK;
- «Примеры»;
- «Демонстрационная БД».

Пример конфигурации ЛИНТЕР-клиента для пользователя:

- «Сетевые драйверы»;
- «ODBC-драйверы» и/или «OLEDB-драйвер», и/или «JDBC-драйвер».

---

# Проверка установки

## Проверка локального сервера

### Локальный запуск ядра СУБД ЛИНТЕР

Если при установке СУБД ЛИНТЕР в подразделе [«Выбор действий после завершения установки»](#) была выбрана опция «Запустить ядро СУБД ЛИНТЕР на демонстрационной базе данных» и:

- установлен компонент «Службы», то после завершения установки ядро СУБД ЛИНТЕР будет автоматически запущено локально на «Демонстрационной БД» как служба ОС;
- не установлен компонент «Службы», то после завершения установки ядро СУБД ЛИНТЕР будет автоматически запущено локально на «Демонстрационной БД» как приложение ОС.

Т. е. запускать ядро СУБД ЛИНТЕР не требуется.

Если данная опция не была выбрана, то следует запустить ядро СУБД ЛИНТЕР вручную (процедура запуска описана ниже).

### Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР как приложения ОС

Для того чтобы запустить ядро СУБД как приложение ОС, выберите пункт «СУБД ЛИНТЕР» из программной группы, указанной при установке. Например:

Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР => СУБД ЛИНТЕР

При успешном запуске открывается окно, где выводятся параметры и установленные режимы работы ядра. Ядро СУБД ЛИНТЕР запускается на БД по умолчанию (в данном случае на демонстрационной БД DEMO).



#### Примечание

Подробно параметры, которые можно передавать программе запуска ядра, описаны в документе «СУБД ЛИНТЕР. Запуск и останов СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows».

### Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР как службы ОС

Запустить ядро СУБД ЛИНТЕР как службы ОС можно с помощью утилиты «Сетевой администратор». Для этого из программной группы, указанной при установке, выберите «Администратор СУБД ЛИНТЕР»:

Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР => Администратор СУБД ЛИНТЕР



#### Примечание

Подробно работа с этой программой описана в документе «СУБД ЛИНТЕР. Сетевой администратор».

После запуска программы:

- 1) открыть список серверов и выделить в нем сервер с БД DEMO;

- 2) щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать в выпадающем меню пункт **Стартовать**. Появится диалоговое окно изменения параметров запуска БД (рисунок 32);




Рисунок 32. Параметры запуска локальной БД

- 3) установить необходимые основные и дополнительные параметры запуска ядра СУБД ЛИНТЕР;
- 4) нажать кнопку **ОК**;
- 5) в случае успешного запуска ядра СУБД будет предложено ввести регистрационные данные (имя и пароль) пользователя для доступа к этой БД.

### **Примечания**

1. К демонстрационной базе данных можно подключаться как пользователь SYSTEM с паролем MANAGER (регистрозависимый). Пользователь SYSTEM имеет привилегии DBA.
2. Если запуск СУБД ЛИНТЕР прошел успешно, должен «высветиться» **зеленый** сигнал пиктограммы светофора.

## Проверка работы ядра СУБД ЛИНТЕР

Если ядро СУБД ЛИНТЕР успешно запустилось (как служба или как приложение ОС), то для проверки работы СУБД ЛИНТЕР с базой данных необходимо:

- 1) выбрать пункт «Рабочий стол» из программной группы, которая была указана при установке СУБД ЛИНТЕР (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР»), например:  
 Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР => Рабочий стол
- 2) в поле **Инспектора БД** раскрыть узел **Локальное ядро**, затем раскрыть узел БД DEMO;
- 3) для подключения к БД DEMO ввести регистрационные данные пользователя: SYSTEM/MANAGER. Нажать кнопку ОК.

Успешное подключение к ядру СУБД, запущенному на БД DEMO, подтверждает активность ядра СУБД.

## Останов ядра СУБД ЛИНТЕР

### Останов ядра, запущенного как приложение ОС

Остановить ядро СУБД ЛИНТЕР можно одним из способов:

- 1) с помощью консоли ядра СУБД: закрыть окно консоли, запущенного ядра СУБД ЛИНТЕР;
- 2) с помощью меню "ПУСК" (для Windows):
  - в меню ОС Windows выбрать пункт «Завершение работы СУБД ЛИНТЕР», например:

Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР => Завершение работы СУБД ЛИНТЕР

Откроется диалоговое окно проверки прав доступа пользователя (рисунок 33);




Рисунок 33. Проверка прав доступа пользователя

- в окне проверки прав доступа пользователя ввести регистрационные данные пользователя и имя ЛИНТЕР-сервера;
- нажать кнопку **ОК**.

Если пользователь зарегистрирован в БД с привилегией DBA, то ядро СУБД будет остановлено. В противном случае происходит отказ в останове ядра СУБД;

- 3) с помощью утилиты `shut` подать команду останова ядра СУБД, например:

```
shut -u имя_пользователя/пароль
```

Если пользователь зарегистрирован в БД с привилегией DBA, то ядро СУБД будет остановлено. В противном случае происходит отказ в останове ядра СУБД.

### Останов ядра, запущенного как служба ОС

Если ядро было запущено как служба ОС, его можно остановить из утилиты «Администратор СУБД ЛИНТЕР».

Для этого необходимо:

- 1) раскрыть дерево серверов и выделить сервер с БД DEMO;
- 2) щелкнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать пункт Остановить, или нажать клавишу <F10>. В появившемся диалоговом окне ввести имя и пароль администратора БД;



3) нажать кнопку **ОК**.



### Примечание

Если останов ядра СУБД ЛИНТЕР прошел успешно, должен «высветиться» **красный** сигнал пиктограммы светофора.

## Запуск сетевого сервера

Запуск ядра СУБД ЛИНТЕР происходит одинаково как в локальном, так и в сетевом режиме. Запуск ядра описан в пункте [«Локальный запуск ядра СУБД ЛИНТЕР»](#).

После запуска ядра СУБД ЛИНТЕР необходимо запустить сетевой драйвер сервера. *Драйвер сервера* предназначен для обслуживания запросов удаленных клиентов на сервере базы данных.

Запустить сетевой сервер можно одним из способов:

- с помощью утилиты «Администратор СУБД ЛИНТЕР» (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Сетевой администратор»). При этом сетевой сервер будет запущен как служба ОС;
- указав ключ `-tcp [=<номер порта>]` в команде запуска ядра СУБД, по умолчанию номер порта 1060;
- выполнить из подкаталога `/bin` установочного каталога СУБД команду: **db\_s\_tcp -P=<номер порта>**, по умолчанию номер порта 1060.

При этом сетевой драйвер сервера будет запущен как приложение ОС.

## Проверка сетевого сервера

Проверить работу СУБД ЛИНТЕР в сетевом варианте можно как на нескольких компьютерах вычислительной сети, так и на одном компьютере (в этом случае запуск сервера и запуск клиентского приложения осуществляется на одном компьютере).



### Примечание

Подробно настройка сетевых средств для обеспечения удаленного доступа к БД ЛИНТЕР, порядок запуска сетевых средств описаны в документе «СУБД ЛИНТЕР. Сетевые средства». В этом же документе описана работа с программами «Сетевой сервер» и «Сетевой клиент».

## Подключение клиентского приложения к активному ядру СУБД

Для подключения клиентского приложения к активному ядру СУБД:

- 1) запустить сетевой драйвер клиента.

*Драйвер клиента* предназначен для обслуживания запросов локальных клиентов и серверов на локальном сервере базы данных. Драйвер клиента должен запускаться на компьютере, где будет функционировать приложение. Драйвер можно запускать при активном или неактивном состоянии ядра СУБД, но обязательно до запуска приложения.

Запустить сетевой драйвер клиента можно одним из способов:

- с помощью утилиты «Сетевой администратор» (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Сетевой администратор»). При этом сетевой клиент будет запущен как служба ОС;
- выполнить из подкаталога /bin установочного каталога СУБД команду: **dbc\_tcp -s=<имя ЛИНТЕР-сервера>**

При этом сетевой драйвер клиента будет запущен как приложение ОС;

- 2) в качестве приложения запустить утилиту «Рабочий стол», выбрав пункт «Рабочий стол» из программной группы, которая была указана при установке СУБД ЛИНТЕР (см. документ «СУБД ЛИНТЕР. Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР»), например:

Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР => Рабочий стол

- 3) в поле **Инспектора БД** раскрыть узел <имя ЛИНТЕР-сервера>, например, DEMO;
- 4) ввести регистрационные данные пользователя для подключения к БД, например, для БД DEMO: SYSTEM/MANAGER и нажать кнопку ОК.

Успешное подключение клиентского приложения к удаленному ЛИНТЕР-серверу, подтверждает наличие сетевого доступа к нему.

## Останов ядра СУБД ЛИНТЕР

Останов ядра СУБД ЛИНТЕР выполняется одинаково как в локальном, так и в сетевом режиме. Он описан в пункте [«Останов ядра СУБД ЛИНТЕР»](#) подраздела [«Проверка локального сервера»](#). Перед остановом ядра необходимо остановить работу сетевого клиента и сетевого сервера, закрыв окна соответствующих программ.

---

# Процедура ввода серийного номера СУБД ЛИНТЕР

Серийный номер содержит четыре части: Serial Number – серийный номер (8 цифр), License Type – номер типа лицензии (3 цифры), Additional Info – дата (8 цифр), License Key – контрольная комбинация из 12 символов.

Для ввода серийного номера СУБД ЛИНТЕР служит специальная утилита: `setlic`.

Способы использования утилиты `setlic`:

1) С помощью файла с информацией о серийном номере СУБД ЛИНТЕР (`license.key`):

- перейти в каталог `bin` дистрибутива СУБД ЛИНТЕР, остановить все запущенные ядра СУБД ЛИНТЕР;
- скопировать файл `license.key` в каталог `bin` дистрибутива СУБД ЛИНТЕР и подать команду:

```
setlic file license.key
```

2) При отсутствии файла `license.key` серийный номер можно ввести в диалоговом режиме:

- перейти в каталог `bin` дистрибутива СУБД ЛИНТЕР, остановить все запущенные ядра СУБД ЛИНТЕР;
- подать команду `setlic` и ввести необходимые сведения – составные части серийного номера СУБД ЛИНТЕР из поставляемого вместе с дистрибутивом СУБД ЛИНТЕР документа «Паспорт программного продукта», пункт 1.11.

При успешном вводе серийного номера СУБД ЛИНТЕР выдается сообщение `Checking license in progress... OK`.

При неправильном вводе серийного номера СУБД ЛИНТЕР выдается сообщение `Invalid license information!`.

---

## Процедура удаления СУБД ЛИНТЕР

Для удаления СУБД ЛИНТЕР необходимо:

- 1) выбрать на компьютере пункт меню Пуск => Программы => СУБД ЛИНТЕР;
- 2) из списка установленных на компьютере вариантов СУБД ЛИНТЕР (см. рис. [26](#)) выбрать модифицируемый вариант и в выпадающем меню выбрать пункт **Удалить СУБД ЛИНТЕР**;
- 3) в окне «Дополнительные настройки и действия» (см. рис. [27](#)) подтвердить удаление всех компонентов и нажать кнопку **Далее**;
- 4) в окне «Подтверждение удаления файла» (см. рис. [30](#)) нажать кнопку **ОК**.

Вся информация о СУБД ЛИНТЕР будет удалена из файловой системы ОС Windows и её реестра.

---

# Примеры работы с СУБД ЛИНТЕР

Краткое описание структуры и содержания подкаталогов каталога `\samples\`:


- 1) C – примеры программ на языке программирования Си, использующих call-интерфейс СУБД ЛИНТЕР. В файле `\samples\C\readme.txt` содержится инструкция по сборке исполняемых модулей;
- 2) CALL – примеры работы с call-интерфейсом СУБД ЛИНТЕР программ на языке программирования Си. Все примеры, содержащиеся в этом каталоге, подробно описаны в документе «СУБД ЛИНТЕР. Интерфейс нижнего уровня»;
- 3) DB – примеры, демонстрирующие загрузку данных в БД ЛИНТЕР различными способами:
  - подкаталог DBF – пример загрузки из DBF-формата (с использованием утилиты `dbf2lin`);
  - подкаталог LOD – пример загрузки из текстового файла (с использованием утилиты `loarel`).
- 4) DBI – примеры работы с СУБД ЛИНТЕР из программ, написанных на языке программирования Perl DBI;
- 5) DELPHI – примеры работы с СУБД ЛИНТЕР из программ, написанных на Delphi;
- 6) DOTNET – пример консольного приложения, написанного с использованием ADO.NET 2.0 провайдера СУБД ЛИНТЕР. В файле `\samples\DOTNET\readme.txt` содержится инструкция по запуску примера;
- 7) DOTNETDEMO – пример, разработанный по технологии ADO.NET 2.0. Пример написан на языке программирования C# 2.0 и работает с БД DEMO;
- 8) ENTITYDEMO – пример, разработанный по технологии ORM Entity Framework. Пример написан на языке программирования C# 4.0 в среде разработки Visual Studio 2010 и работает с БД DEMO;
- 9) JAVA – примеры работы с СУБД ЛИНТЕР из программ, написанных на языке Java. В файле `\samples\JAVA\readme.txt` содержится подробное описание каждого класса-примера;
- 10) JDBCDEMO – примеры использования JDBC-драйвера и ORM-технологии для СУБД ЛИНТЕР;
- 11) LAPI – примеры работы с LinAPI-интерфейсом СУБД ЛИНТЕР (высокоуровневый API к СУБД ЛИНТЕР). В файле `\samples\LAPI\readme.txt` содержится описание каждого примера;
- 12) LINAPI – примеры приложений, написанных на языке программирования Си с использованием LinAPI-интерфейса (высокоуровневый API к СУБД ЛИНТЕР). В файле `\samples\LINAPI\readme.txt` содержится описание каждого примера;
- 13) LINCPPAPI – примеры приложений, написанных на языке программирования Си++ с использованием LinCPPAPI-интерфейса (высокоуровневый API к СУБД ЛИНТЕР). В файле `\samples\LINCPPAPI\readme.txt` содержится описание каждого примера;
- 14) LINQT – примеры приложений, написанных с использованием QtLinter-драйвера, выполняющего доступ к СУБД ЛИНТЕР из приложений, разработанных с использованием среды разработки Qt;
- 15) ODBC – примеры приложений, написанных на языке программирования Си с использованием ODBC-интерфейса:
  - приложение `odbctest.exe` осуществляет соединение с СУБД и выполнение sql-запроса, поданного из командной строки;

- 
- приложение `tpcb.exe` реализует тест производительности SQL-сервера.
- 16) PCC – примеры программ, иллюстрирующих применение встроенного интерфейса СУБД ЛИНТЕР;
  - 17) PERL – примеры работы с СУБД ЛИНТЕР из программ, написанных на языке программирования Perl. В файле `\samples\PERL\readme.txt` содержится информация об условиях, необходимых для работы примера;
  - 18) PHP – примеры работы с СУБД ЛИНТЕР из программ, написанных на языке программирования PHP. В файле `\samples\PHP\readme.txt` содержится информация об условиях, необходимых для работы примера;
  - 19) PROC, SP – примеры работы с хранимыми процедурами. В файлах `\samples\PROC\readme.txt` и `\samples\SP\readme.txt` содержатся инструкции по запуску примеров и описание используемых в примерах хранимых процедур;
  - 20) RUBY – примеры работы с СУБД ЛИНТЕР из программ, написанных на языке программирования Ruby;
  - 21) SQL – примеры SQL-запросов к СУБД. Все примеры выполняются на демонстрационной БД;
  - 22) TRIGGERS – примеры работы с триггерами. В файле `\samples\triggers\readme.txt` содержится инструкция по запуску примеров и описание используемых в примерах триггеров.

---

## Краткий список утилит и динамических библиотек СУБД ЛИНТЕР

Наименование	Описание
com.exe	Транслятор языка intcom
count.exe	Программа подсчета контрольной суммы
datariv32.exe/ datariv64.exe	Конвертер баз данных
dattim32.dll/dattim64.dll	Динамическая библиотека функций для работы с типом данных «дата/время»
dbcgui.exe	Графический сетевой драйвер клиента
dbc_tcp.exe	Командный сетевой драйвер клиента
dbcapi32.dll/dbcapi64.dll	Динамическая библиотека сетевого драйвера клиента
DBConverterGUI.exe	NET-конвертер баз данных
dbf2lin.exe	Конвертер DBF-файлов
dbsgui.exe	Графический сетевой драйвер сервера
dbs_tcp.exe	Командный сетевой драйвер сервера
dbstore.exe	Экспорт структур и данных
dectic32.dll/dectic64.dll, decimals.lib, tick.lib	Динамические библиотеки специальных типов данных
gendb.exe	Создание и конфигурирование базы данных
inl.exe	Командный интерфейс
inter325.dll/inter64.dll	Динамическая библиотека CALL-интерфейса
kom.exe	Интерпретатор языка intcom
lapi325.dll/lapi64.dll, lapi325.lib	Динамическая библиотека LINAPI-интерфейса
ldbа.exe	Администрирование базы данных
lhb.exe	Архивирование и восстановление базы данных
lhbw32.exe/lhbw64.exe	Графическая утилита архивирования и восстановления базы данных в среде ОС Windows
lhbх.exe	Графическая утилита архивирования и восстановления базы данных
libpng.dll, jpeglib.dll, zlib.dll	Динамические библиотеки, используемые графическими утилитами СУБД ЛИНТЕР
lin2dbf.exe	Программа конвертирования текстового файла в DBF-формат
linadm.exe	Сетевой администратор
linapid.exe	JDBC-сервер
lindbex.dll	Динамическая библиотека dbexpress-драйвера
lindesk.exe	Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР в среде ОС Windows
lindeskx.exe	Рабочий стол СУБД ЛИНТЕР
LinJdbc.jar	Клиентская часть драйвера JDBC

Наименование	Описание
linodbc.dll/linodbc64.dll	MBCS ODBC-драйвер
linodbcw.dll/linodbcw64.dll	Unicode ODBC-драйвер
linoledb.dll	OLEDB-интерфейс
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">  <b>Примечание</b>  Независимо от разрядности ОС поставляется 32-битный драйвер OLE DB. </div>	
LinPerl.dll	Динамическая библиотека для программ на языке Perl
LinPerl.pm	Программный интерфейс для языка Perl
linsnmpd.exe	Агент SNMP-протокола
linstmgr.exe	Программа мониторинга и управления ЛИНТЕР-серверами в среде Windows
Linter.dll	Динамическая библиотека для языка Perl
Linter.pm	Интерфейс DBI для языка Perl
linter[64/nt].exe	Головной модуль ядра СУБД ЛИНТЕР
Linter_DB2.dtr, Linter_MSSQL.dtr, Linter_MySQL.dtr, Oracle7_Linter.dtr, Oracle8_Linter.dtr, Oracle8_DB2.dtr, Oracle8_MSSQL.dtr	Установки утилиты «Конвертер баз данных» для конвертации между различными базами данных: из ЛИНТЕР в DB2; из ЛИНТЕР в MSSQL; из ЛИНТЕР в MySQL; из Oracle7 в ЛИНТЕР; из Oracle8 в ЛИНТЕР; из Oracle8 в DB2; из Oracle8 в MSSQL
loarel.exe	Импорт данных
loltp.exe	Управление распределенными транзакциями
lreplserver.exe	Сервер репликации
migration.exe	Миграция базы данных
msvcirt.dll, msvcrt.dll	Динамические библиотеки Visual Studio
pcc.exe	Препроцессор встроенного SQL
pcl325.dll	Динамическая библиотека PCI-интерфейса
pcl325.lib	Библиотека препроцессора
php3_linter.dll, php4_linter.dll	Динамическая библиотека для языка PHP
relapi.dll	Переносимая графическая библиотека для графических утилит СУБД ЛИНТЕР
schema.exe	Выгрузка структуры БД
server.exe	Сервер системы резервирования
setlic.exe	Программа установки лицензии
shut.exe	Останов ядра СУБД ЛИНТЕР
spc.exe	Компилятор хранимых процедур
spdw32.exe/spdw64.exe	Графический отладчик триггеров и хранимых процедур
spman.exe	Псевдографический отладчик триггеров и хранимых процедур



---

<b>Наименование</b>	<b>Описание</b>
stproc.exe	Демонстрационная программа обработчика событий системы резервирования
tdbw32.exe/tdbw64.exe	Графическая утилита тестирования базы данных в среде ОС Windows
tdbx.exe	Графическая утилита тестирования базы данных
testdb.exe	Тестирование базы данных
ChangeLog.txt	Файл журнализации изменений проекта

# Приложение

## Объекты БД DEMO

Состав и взаимосвязи таблиц БД DEMO приведены на рисунке П.1.




Рисунок П.1. Состав и взаимосвязи таблиц БД DEMO

### Таблица PERSON

```
create table person( /*Данные о людях */
NAME char(20), /*Фамилия */
FIRSTNAM char(15), /*Имя */
INITIALS char(1), /*Первая буква отчества */
SEX char(1), /*Пол */
AGE integer, /*Возраст */
FMLYSTAT char(1), /*Семейное положение */
DEPNDNPTS integer, /*Количество иждивенцев */
NUMB integer, /*Номер дома */
STREET char(20), /*Улица */
CITY char(15), /*Город */
STATE char(2), /*Штат */
ZIP integer, /*Почтовый индекс */
PHONE char(8), /*Телефон */
JOB char(20), /*Место работы */
SALARY integer, /*Зарплата */
CMISSION integer, /*Процент с продаж */
YRSEDUC integer, /*Общая длительность учёбы */
YRSCMPNY integer, /*Стаж работы */
VACDAYS integer, /*Продолжительность отпуска */
SICKDAYS integer, /*Количество больничных дней*/
HOBBY char(3), /*Хобби */
PERSONID integer primary key) /*Идентификатор человека */
```

---

maxrow 2;

### Таблица AUTO

```
create table auto( /*Характеристики автомобилей */
MAKE char(20), /*Производитель */
MODEL char(20), /*Модель */
BODYTYPE char(15), /*Тип кузова */
CYLNDERS integer, /*Количество цилиндров */
HORSEPOWER integer, /*Мощность в лошадиных силах */
DISPLACEMENT integer, /*Рабочий объем двигателя */
WEIGHT integer, /*Вес */
COLOR char(10), /*Цвет */
YEAR integer, /*Год выпуска */
SERIALNO char(16), /*Серийный номер */
CHKDATE integer, /*Дата техосмотра */
CHKMILE integer, /*Пробег */
PERSONID integer primary key) /*Идентификатор владельца */
maxrow 2;
```

### Таблица FINANCE

```
create table finance( /*Характеристики банковских карт */
CRDITCRD char(18), /*Платежная система */
CRDITLIM integer, /*Кредитный лимит */
CURNTBAL integer, /*Текущий баланс */
OILCRD char(7), /*Топливная карта */
NETWORTH integer, /*Суммарная стоимость активов */
CRDITRAT integer, /*Кредитный рейтинг */
INSCMPNY char(25), /*Страховая компания */
PLCYAMNT integer, /*Поправка к страховому полису */
COLLEGE char(16), /*Учебное заведение */
ONVACTN char(1), /*Карта заблокирована */
INVSTMNT char(1), /*Инвестор */
BANK char(30), /*Банк карты */
PERSONID integer primary key) /*Идентификатор владельца */
maxrow 2;
```